

Novo Ambiente de Negociação de Renda Fixa da B3

Participantes do Balcão B3

Documentação de acessos, cadastro e conectividade do novo subsistema de negociação de Renda Fixa da B3

Neste documento, apresentamos os processos de habilitação cadastral, a instalação da plataforma e as especificações técnicas. Ressaltamos que este material será atualizado periodicamente pela B3.

- HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição
11/07/2023	1.0	Criação do documento
19/08/2024	2.0	Atualização do documento

Cadastro

A estrutura de cadastro do novo subsistema de Negociação de Renda Fixa utiliza o Sistema de Cadastro Integrado B3 (SINCAD). Para participar, o usuário deve estar devidamente cadastrado no SINCAD com um código de participante B3 ativo e ter uma das categorias listadas abaixo habilitadas:

1. Bancos:

- PBAL (Participante de Balcão B3): Categoria de cadastro obrigatório para Tesourarias que atuam diretamente na plataforma;
- GEST (Gestor de Balcão B3): Categoria de cadastro opcional para Tesourarias que possuem necessidade de operação em nome de seus fundos proprietários;

2. Corretoras:

- PBAL (Participante de Balcão B3): Categoria de cadastro obrigatório para Corretoras que atuam diretamente na plataforma;
- GEST (Gestor de Balcão B3): Categoria de cadastro opcional para Corretoras que possuem necessidade de operação em nome de fundos sob sua gestão;
- PN (Participante de Negociação): Categoria de cadastro obrigatório para Corretoras que atuam diretamente na plataforma
- PNP (Participante de Negociação Pleno): Categoria de cadastro obrigatório para corretoras que desejam realizar operações casadas automatizadas diretamente na plataforma, para sua própria posição e de terceiros (intermediação)

3. BuySide:

- **GEST (Gestor de Balcão B3):** Categoria de cadastro obrigatório para Gestores, Administradores, Fundos, Fundações, Seguradoras e Clubes de investimentos que possuem necessidade de operação diretamente na plataforma

4. Pessoa Jurídica não financeira:

- **Visualizadores:** Esta é uma categoria de acesso opcional destinada a Pessoas Jurídicas não financeiras que necessitam visualizar ofertas públicas na plataforma. Essa categoria não permite a gestão no Sistema de Cadastro Unificado da B3 (Sincad) e concede apenas permissão para consulta. O acesso será realizado exclusivamente por meio da página web.

Para instituição não cadastrada no Sincad, a abertura de procedimento para criação de contas devem ser realizada através do atendimento do cadastro B3, pelos seguintes canais:

- Portal atende B3: <https://atendimento.b3.com.br/atendeb3>
- E-mail: cadastro@b3.com.br

Mais informações estão disponíveis na página de cadastro da B3:

https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/participantes/mercado-de-balcao/abertura-de-conta/

Gestão de Acessos

A gestão de acessos do novo subsistema de negociação é realizada por meio do Sistema de Controle de Acessos Unificados da B3 (CAU). Nesse sistema, o usuário privilegiado da instituição é responsável pela criação e manutenção dos usuários comuns da plataforma.

Para os usuários atuais da Plataforma Trader (procedimento único):

- As instituições que estão ativas na plataforma Trader e que realizaram pelo menos um acesso nos últimos seis meses terão seus usuários incluídos automaticamente no novo subsistema no ambiente de produção. Para aqueles que já possuem cadastro no CAU da B3, o login permanecerá o mesmo e será válido também para o acesso ao novo ambiente de negociação de Renda Fixa da B3. Para os usuários sem cadastro no CAU, o sistema enviará automaticamente por e-mail as credenciais de acesso (login e senha provisória).
- Após essa carga inicial, a responsabilidade pela gestão de acessos existentes e novos ficará a cargo do usuário privilegiado da instituição cadastrado no CAU.

Para os usuários privilegiados das instituições que desejam antecipar ou testar o acesso e a interação com o sistema do Controle de Acessos Unificados da B3, segue um guia para realizar o procedimento de acesso e inclusão de usuários comuns.

Matriz de perfis para acesso


Perfil	Permissões
B3FI_OPERADOR-SUPERVISOR_BVMF	Perfil de acesso completo a negociação e com alçada para cadastro
B3FI_OPERADOR_BVMF	Perfil de acesso completo a negociação
B3FI_PRIVILEGIADO_BVMF	Perfil para integração de usuário comum na plataforma e atribuição de operador a desk
B3FI_COMPLIANCE_BVMF	Perfil de acesso a consultas e cadastro de limite para operadores
B3FI_RISCO_BVMF	Perfil de acesso a consultas e cadastro de limite para operadores
B3FI_BACKOFFICE_BVMF	Perfil de acesso a consultas e book público da plataforma
B3FI_CONSULTADOR_BVMF	Perfil de visualização apenas do book público

- Link de acesso CAU RCB, RTM e VPN: Apenas para acesso do portal CAU:


<https://portaldocau.netb3.com.br/identityiq>

- Link de acesso CAU internet: <https://portaldocau.b3.com.br/identityiq>


Tela de login do CAU – Controle de Acesso Unificado

A imagem mostra a tela de login do sistema CAU. No topo esquerdo, há o logotipo [B]³. Abaixo dele, o título "Acesso ao Sistema" é exibido em uma fonte branca. Seguem dois campos de entrada: "Usuário" e "Senha", ambos com labels brancos e caixas de texto azuis. Abaixo dos campos, há um botão amarelo arredondado com o texto "ENTRAR" em azul. Na base, há dois botões brancos arredondados com bordas azuis: "ESQUECI MEU USUÁRIO" e "ESQUECI MINHA SENHA", ambos com textos em azul.

- 1) Como primeiro passo, o Privilegiado deve realizar a criação de um usuário comum no CAU, a partir do menu abaixo.



2) Para usuários já existentes, seguir a partir do passo abaixo:



3) Pesquise pelo login ou pelo nome do usuário que receberá a liberação dos acessos. No Sistema de Controle de Acessos Unificados (CAU), os usuários são identificados por um prefixo "u-", seguido de um código (por exemplo, u-xxx). Selecione o usuário desejado e avance para a próxima etapa.

1 Selecionar usuários
Encontre e selecione usuários para os quais deseja gerenciar o acesso.

2 Gerenciar acesso
Adicione acesso para os usuários selecionados.

exemplo comum

Usuários Selecionados: [Exemplo Comum](#) Exibindo 1-1 de 1

☒ **Exemplo Comum**

Nome de usuário: T000102
Gerenciador: Teste PrivSP

Usuários Selecionados: [Exemplo Comum](#) Exibindo 1-1 de 1

4) Pesquise os perfis que começam com "B3FI" na lista de perfis disponíveis ou deixe o campo em branco para pesquisar por todos os perfis. As opções relacionadas a "B3FI" estão associadas ao Trademate.

1 Selecionar usuários
Encontre e selecione usuários para os quais deseja gerenciar o acesso.

2 Gerenciar acesso
Adicione acesso para os usuários selecionados.

Adicionar acesso 1

Pesquisar por palavras-chave ▼ B3FI_OPERADOR_BVMF

Usuários Selecionados: [Exemplo Comum](#) Exibindo 1-1 de 1


☒ **B3FI_OPERADOR_BVMF**

Perfil Externo

Tipo: Função Proprietário: The Administrator

Usuários Selecionados: [Exemplo Comum](#) Exibindo 1-1 de 1

5) Selecionar os perfis, avançar para a tela de revisão e confirmar a inclusão.



É importante que, após a realização do procedimento destacado, o usuário privilegiado acesse a plataforma Trademate e realize a sincronização do usuário comum. Isso inclui a atribuição do usuário a um desk, caso se trate de um operador ou operador supervisor, conforme o roteiro de sincronização de usuários disponível na página do projeto no site de clientes da B3.

Caso haja dúvidas sobre o acesso ao CAU ou sobre a criação de usuários no sistema, favor entrar em contato pelo e-mail sat@b3.com.br ou pelo telefone (11) 2565-5120.

Requisitos da plataforma, Instalação e Conectividade:

Requisitos para Execução da Plataforma:

- Microsoft .NET SDK 6.0 (versão completa ou runtime).
- A instituição deve possuir um usuário privilegiado com o perfil **B3FI_PRIVILEGIADO_BVMF**.
- A instituição deve ter os IPs e portas liberados conforme especificado abaixo:

Acesso a Produção	Aplicação	Endereço	IP	Portas
RCB	Plataforma Trademate	b3fi.netb3.com.br	179.127.215.236	Porta 443 e range 10001 a 10020
	CAU	api-balcao.netb3.com.br	177.54.211.126 e 177.54.212.126	Porta 443
RTM	Plataforma Trademate	b3fi.rtm.netb3.com.br	10.0.48.152/32	Porta 443 e range 10001 a 10020
	CAU	api-balcao.rtm.netb3.com.br	10.0.48.48	Porta 443
Internet	Plataforma Trademate	b3fi.b3.com.b	191.232.70.148/32	Porta 443 e range 10001 a 10020
	CAU	api-balcao.b3.com.br	177.54.220.88 e 177.54.222.88	Porta 443

*Os endereços de conectividade estão sujeitos à atualizações. Segue link para consulta de IPs e Portas

Instalação:

Via CAU internet

Acessar o link: <https://cau.b3.com.br/api/b3fi-installer-download>

No procedimento via internet, para autenticação do 2 Fator de Autenticação do CAU, o usuário receberá um código pin no e-mail cadastrado

Via CAU Extranet:


Acessar o link: <https://corporativo.bvmfnet.com.br/api/b3fi-installer-download>

1. Para instalação do novo Trademate o participante deve realizar o download do sistema via link disponível no Controle de Acessos


Unificados da B3 (CAU):




2. Após clicar no link anterior, automaticamente, será realizado o download da pasta zip a seguir:




3. Seguir com a descompactação da pasta zip e selecionar o instalador referente à sua conexão, como mostra o print abaixo:




4. Após a seleção deve acontecer o download do ícone para a estação do cliente:





Observação: essa instalação não se faz necessário acesso administrador da máquina.

5. Após o download, a plataforma estará disponível no menu Windows:



(ícone do menu "Iniciar")



(ícone da Área de Trabalho)

O Download está disponível para todos os usuários cadastrados na plataforma via Controle de Acesso Unificado da B3 (CAU). É recomendado a apoio do time de tecnologia da instituição para a instalação.

Observação para acesso via internet (2 Fator de autenticação):

Os participantes que utilizam o formato de conexão da plataforma via internet, devem selecionar essa condição na tela de login do sistema. Após o login neste canal, será solicitado o token do segundo fator de autenticação que será enviado por e-mail

The image displays two side-by-side screenshots of the B3 system's login interface. Both screenshots have a dark blue header with the B3 logo and the text 'Acesso ao Sistema'.

The left screenshot is titled 'Plataforma de Renda Fixa'. It features a white login box with the following elements:

- Fields for 'Usuário:' and 'Senha:'.
- A blue 'Entrar' button.
- Links for 'Primeiro acesso' and 'Esqueci minha senha'.
- Radio buttons for 'RCB', 'RTM', and 'Internet' (which is selected).

The right screenshot is titled 'Autenticação'. It features a white authentication box with the following elements:

- A message: 'Informe o Token enviado em seu e-mail.'
- An 'OTP:' label above a text input field.
- A blue 'Enviar' button at the bottom.

A B3 recomenda que as instituições que operam com grandes volumes de negociação no mercado de Títulos Públicos Federais utilizem o acesso via RCB ou RTM como canal principal de conexão, enquanto a internet deve ser considerada como canal secundário.

Em caso de dúvidas ou para esclarecimentos adicionais, entre em contato com o departamento de Suporte à Negociação da B3 pelos telefones (11) 2565-5021 ou pelo e-mail suporteanegociacao@b3.com.br.