

EMPRÉSTIMO DE ATIVOS - CARRYING





# HISTÓRICO DE VERSÕES

Data de atualização	Versão	Informações
06/09/2019	1.0	Criação do documento.
03/11/2025	1.1	Inclusão das funcionalidades de oferta limitada, alteração de oferta pelo gestor e autorização automática do custodiante.



# EMPRÉSTIMO DE ATIVOS - CARRYING

# **SUMÁRIO**

1. INTR	ODUÇÃO	. 5		
1. ACE	SSO AO SISTEMA	. 6		
2. MEN	US	. 7		
2.1. Au	torização	. 8		
2.1.1.	Ofertas carrying	. 8		
2.1.2.	Negócios Carrying	. 9		
2.2. Co	nsultas	11		
2.2.1.	Consultar Ofertas Participante/Gestor Executor	11		
2.2.2.	Consultar Negócios Participante/Gestor Executor	12		
2.2.3.	Ranking de Ofertas	13		
2.2.4.	Ranking de Negócios	16		
2.2.5.	Ranking Volume Financeiro	19		
2.2.6.	Tarifação Telas de Negociação	20		
3. LIMITES				
3.1. Lin	nites por instrumento	22		
3.2. Limites agregados24				
3.3. Cá	Iculo por tipo de Entidade	25		
4. CARGA DE LIMITES PRÉ-NEGOCIAÇÃO26				
4.1. Controle de Entidade				
4.2. Tip	oos de Limites	26		

# **[B**]

# EMPRÉSTIMO DE ATIVOS - CARRYING

4.3. Carga de Limite por Tela	28
4.10. Carga de Limite por Arquivo	34
OUTRAS INFORMAÇÕES	35





### 1. INTRODUÇÃO

Este manual tem como objetivo detalhar as funcionalidades do sistema de Empréstimo de Ativos (BTB), com enfoque nas operações que envolvem ativos de renda variável. O documento visa fornecer uma compreensão abrangente dos processos e requisitos associados ao empréstimo de ativos de renda variável, oferecendo aos investidores e instituições financeiras as informações necessárias para otimizar suas estratégias de investimento.

Além das modalidades de Balcão (Registro) estão presentes também as operações com liquidação em D+1 e D+0. O empréstimo de ativos é uma prática consolidada no mercado financeiro, proporcionando aos investidores a oportunidade de obter rendimentos adicionais sobre suas posições de longo prazo, ao mesmo tempo que contribui para a liquidez do mercado.

Assim, este manual busca esclarecer dúvidas relacionadas à utilização da tela de empréstimo de ativos de renda variável, auxiliando os usuários a compreenderem e maximizar os benefícios dessas operações.






#### 1. ACESSO AO SISTEMA

Para acesso ao sistema de Empréstimo de Ativos (BTB), o usuário privilegiado da instituição deverá incluir os demais usuários no sistema de Controle de Acesso (CAU) e liberar o acesso ao sistema BTB.

**Login:** Campo do Código do Usuário no CAU fornecido pelo sistema de controle de acesso da BM&FBOVESPA.

**Senha:** Código de acesso do Usuário no CAU. A senha é do tipo" Case Sensitive", aceita letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.

Após o preenchimento da identificação e senha, abre-se uma outra janela em que o participante deve selecionar o código do participante e categoria. Caso o participante possua mais de uma categoria, deverá selecionar a categoria em que atuará no sistema.







#### 2. MENUS

O sistema abrirá da maneira demonstrada na figura abaixo, para acessar as funcionalidades disponíveis, o usuário deverá selecionar o menu disponível no canto superior direito.



Após clicar no menu, as funcionalidades serão demonstradas em conformidade com itens abaixo relacionados:

- a. Autorizações: Permite consultar as ofertas e negócios incluídos pelo participante Executor que estão aguardando aprovação pelo participante Carrying.
- **b. Consultas**: Oferece acesso à consulta geral das ofertas e negócios incluídos pelo participante Executor






### 2.1. Autorização

### 2.1.1. Ofertas carrying

Para realizar as autorizações, o participante deverá clicar no menu Autorizações, posteriormente "Ofertas Carrying".




O participante carrying poderá autorizar ou rejeitar as ofertas que foram direcionadas para sua autorização. Para isto, o usuário deverá selecionar o botão autorizar ou rejeitar e posteriormente clicar em "Enviar".



O sistema possibilita ao usuário que realize a consulta das autorizações e rejeições realizadas no sistema, para isto o usuário deve clicar na aba "Consultar" ao lado da aba "Autorizar".








### 2.1.2. Negócios Carrying

Para realizar autorização de pré-contrato como carrying tomador na modalidade do tipo registro, o participante deverá clicar no menu Autorizações, posteriormente "Negócios Carrying".



O participante carrying poderá autorizar ou rejeitar os pré-contratos que foram direcionadas para sua autorização. Para isto, o usuário deverá selecionar o botão autorizar ou rejeitar e posteriormente clicar em "Enviar".







O sistema possibilita ao usuário que realize a consulta das autorizações e rejeições realizadas no sistema, para isto o usuário deve clicar na aba "Consultar" ao lado da aba "Autorizar".









#### 2.2. Consultas

### 2.2.1. Consultar Ofertas Participante/Gestor Executor

Nessa tela é possível realizar a consulta de todas as ofertas que foram incluídas no sistema pelo Sellside e pelo Buyside que utilizaram o Sellside em questão como carrying doador ou tomador.



De acordo com os critérios informados no filtro o sistema retorna as ofertas em que o participante atue como carrying, o resultado pode ser exportado para o Excel. Além disso, caso o usuário desejar visualizar todas as características de uma determinada oferta, pode clicar em cima do número de oferta:









### 2.2.2. Consultar Negócios Participante/Gestor Executor

No sistema também é permitido a consulta de todos os negócios realizados pelo Sellside ou pelo Buyside que utilizaram o Sellside em questão como carrying doador ou tomador:



De acordo com os critérios informados no filtro o sistema retorna os negócios em que o participante atue como carrying, o resultado pode ser exportado para o Excel. Além disso, caso o usuário desejar visualizar todas as características de um determinado negócio, pode clicar em cima do número do negócio:








### 2.2.3. Ranking de Ofertas

A tela "Ranking de Ofertas" é uma funcionalidade projetada para fornecer uma visão detalhada das ofertas disponíveis para negociação no Book Geral de Negociação Eletrônica (Modalidades D+0 e D+1) através do instrumento requisitado.

No canto superior esquerdo é possível navegar entre as modalidades:



Ao clicar no ícone de pasta é possível selecionar os instrumentos cujas ofertas que serão verificadas:




# EMPRÉSTIMO DE ATIVOS - CARRYING




Digite o código de negociação do instrumento e clique em "+" para adicionar à lista:



Após formar a sua lista de verificação clique em "Aplicar":




As ofertas doadoras e tomadoras serão disponibilizadas da seguinte forma:







Para obter mais detalhes sobre as ofertas no book clique na linha do instrumento desejado, assim terá as informações da oferta por participante por quantidade:



As ofertas também podem ser filtradas utilizando o ícone T.






### 2.2.4. Ranking de Negócios

O módulo "Ranking de Negócios" permite ao Sell-Side consultar e analisar negócios realizados por instrumento. Este módulo oferece a flexibilidade de visualização do volume de negócios das modalidades D+0 e D+1 (negociação eletrônica) realizados no dia.

No canto superior esquerdo é possível navegar entre as modalidades:



Ao clicar no ícone de pasta é possível selecionar os instrumentos cujos negócios que serão verificados:




Digite o código de negociação do instrumento e clique em "+" para adicionar à lista:







O volume dos negócios será disponibilizado da seguinte forma:







Para obter mais detalhes sobre o volume dos negócios clique na linha do instrumento:



O volume de negócios também pode ser filtrado utilizando o ícone extstyle extstyle






### 2.2.5. Ranking Volume Financeiro

O módulo "Ranking Volume Financeiro" permite ao Sell-Side consultar e analisar negócios realizados por instrumento. Este módulo oferece a flexibilidade de visualização do volume financeiro de ofertas e negócios das modalidades D+0 e D+1 (negociação eletrônica) no mercado.

No canto superior esquerdo é possível navegar entre as modalidades:



Aqui é possível verificar o volume financeiro disponível nas ofertas e nos negócios fechados no dia:



Podem ser utilizados filtros utilizando o ícone .





### 2.2.6. Tarifação Telas de Negociação

O módulo "Tarifação Telas de Negociação" permite ao usuário consultar o extrato da tarifação, que irá demostrar a quantidade de logins x perfis que acessaram o sistema em cada dia do mês de cobrança. A consulta demonstrará além dos dados de cobrança, a quantidade de perfis associados a um login e respectivo dia de acesso de cada um.

Dentro do módulo pesquise pelo Mês/Ano de Cobrança utilizando o ícone de calendário . E clique em "pesquisar".




Será aberta a tela com os seguintes campos:

- "Participante/Gestor" com o código do participante pesquisado;
- "Período Cobrança" mês e ano que ocorreu a análise dos acessos para cobrança;
- "Data Cobrança" dia, mês e ano da cobrança;
- "Valor Cobrado" valor calculado pelo sistema TEM e carregado na base do BTB;
- "Qtde. logins x perfis tarifados" quantidade de perfis tarifados de um login.

Ao clicar na linha, será possível verificar detalhes do extrato de valor cobrado:







Com a exibição dos dados no menu "Detalhe do Extrato" será possível verificar a lista de logins utilizados no cálculo da tarifação e marcados com "X" os dias cobrados para cada login.





#### 3. LIMITES

O ambiente de negociação eletrônica possui limites de negociação por instrumento e limites de negociação agregados. Há dois tipos de limites:

- Limites por instrumento: controlam as posições do comitente;
- Limites agregados: controlam a exposição ao risco gerada pelas ofertas e negócios i) dos comitentes e ii) dos participantes de negociação.

#### 3.1. Limites por instrumento

Os limites de risco por instrumento têm como objetivo limitar a quantidade de contratos (doadores ou tomadores) de um ativo-objeto em posse do comitente de modo que não supere um limite pré-determinado pela B3 ou pelo participante. Possuem as seguintes características:

- Limite quantitativo;
- Limite definido por instrumento e comitente;
- Limite bolsa pré-definido (pode ser reduzido pelo participante);
- Consideram negócios do dia, ofertas do dia e estoque de posições (contratos negociados em dias anteriores).

### Limites:

- SPDI Saldo Potencial Doador no Instrumento;
- SPTI Saldo Potencial Tomador no Instrumento;
- SPDIPC Saldo Potencial Doador por Instrumento Por Conta comitente final (para casos de documentos com vínculo de por conta e ordem);
- SPTIPC Saldo Potencial Tomador por Instrumento Por Conta comitente final (para casos de documentos com vínculo de por conta e ordem).

O valor do consumo dos limites doadores por instrumento (SPDI e SPDIPC) é calculado da seguinte forma:

EMPRÉSTIMO DE ATIVOS - CARRYING

 $[\mathbf{B}]^{3}$ 

$$SPDI_{i,doc} = E_{i,doc} + N_{i,doc} + of_{i,doc} + OF_{i,doc}$$

Onde:

 $SPDI_{i,doc}$ : Valor do consumo do limite SPDI (SPDIPC) para o ativo-objeto i do comitente doc. A oferta Doadora é rejeitada caso este valor seja superior ao limite definido pela B3 ou Participante.

 $E_{i,doc}$ : Quantidade em **estoque** de posições doadoras do ativo-objeto i do comitente doc. Considera todas as posições doadoras negociadas em dias anteriores, não importando a origem (BTB Tela Doador Certificado, BTB Tela Doador Não-Certificado e BTB Balcão).

 $N_{i,doc}$ : Quantidade negociada no dia de BTB Doador Não-Certificado do ativo i do comitente doc.

 $of_{i,doc}$ : Quantidade da oferta Doadora Não-Certificada em avaliação.

 ${\it OF}_{i,doc}$ : Quantidade das ofertas Doadoras Não-Certificadas no livro.

Analogamente, o valor do consumo dos limites tomadores por instrumento (SPTI e SPTIPC) é calculado da seguinte forma:

$$SPTI_{i,doc} = E_{i,doc} + N_{i,doc} + of_{i,doc} + OF_{i,doc}$$

Onde:

 $SPTI_{i,doc}$ : Valor do consumo do limite SPTI (SPTIPC) para o ativo-objeto i do comitente doc. A oferta Tomadora é rejeitada caso este valor seja superior ao limite definido pela B3 ou Participante.

 $E_{i,doc}$ : Quantidade em **estoque** de posições tomadoras do ativo-objeto i do comitente doc. Considera todas as posições tomadoras negociadas em dias anteriores, não importando a origem (BTB Tela ou BTB Registro).

EMPRÉSTIMO DE ATIVOS – CARRYING



 $N_{i,doc}$ : Quantidade negociada no dia de BTB Tomador Tela do ativo i do comitente doc.

of<sub>i.doc</sub>: Quantidade da oferta Tomadora em avaliação.

 $\mathbf{OF}_{i,doc}$ : Quantidade das ofertas Tomadoras Tela no livro.

### 3.2. Limites agregados

Os limites agregados do participante de negociação têm como objetivo monitorar e limitar o valor financeiro total das posições doadoras e tomadoras sob um determinado participante de negociação, de modo a não exceder o limite definido pelo participante. Possuem as seguintes características:

- Limite em financeiro, calculado com base no preço médio de negociação do dia anterior;
- Um limite por participante de negociação (agregado de todos os seus comitentes);
- Limite definido pelo participante;
- Consideram apenas negócios e ofertas do dia.

#### Limites:

- SPDAPN Saldo Potencial Doador Agregado para Participante de Negociação (para casos de documentos com vínculo de por conta e ordem);
- SPTAPN Saldo Potencial Tomador Agregado para Participante de Negociação (para casos de documentos com vínculo de por conta e ordem).

Os consumos dos limites agregados do participante de negociação (SPDAPN e SPTAPN) correspondem à soma dos valores das respectivas métricas agregadas (SPDAPC e SPTAPC) dos N comitentes que negociam sob este participante, seguindo as fórmulas abaixo:

$$SPDAPN_{PN} = \sum_{doc=1}^{N} SPDAPC_{doc}$$

EMPRÉSTIMO DE ATIVOS - CARRYING



$$SPTAPN_{PN} = \sum_{doc=1}^{N} SPTAPC_{doc}$$

Onde:

 $SPDAPN_{PN}$ : Consumo do limite SPDAPN do participante de negociação. A oferta é rejeitada caso este valor seja superior ao limite definido pelo participante.

 $SPTAPN_{PN}$ : Consumo do limite SPTAPN do participante de negociação. A oferta é rejeitada caso este valor seja superior ao limite definido pelo participante.

 $SPDAPC_{doc}$ : Consumo do limite SPDAPC do documento sob o participante de negociação;

 $SPTAPC_{doc}$ : Consumo do limite SPTAPC do documento sob o participante de negociação.

### 3.3. Cálculo por tipo de Entidade

Os limites podem ser atribuídos para três entidades distintas: i) Própria, ii) Carrying e iii) Executor. Cada tipo de limite é avaliado de forma independente e sensibilizado em circunstâncias distintas, conforme abaixo:

- Limite Próprio: Sensibilizado por ordens executadas no próprio participante e que liquidam no próprio participante (sem vínculo de repasse).
- Limite Carrying: Sensibilizado por ordens executadas em outro participante e que liquidam no participante avaliado (devido a vínculo de repasse).
- Limite Executor: Sensibilizado por ordens executadas no próprio participante e que liquidam em outro participante (devido a vínculo de repasse).





- Este limite é definido pelo participante liquidante (carrying) e pode ser reduzido pelo participante executor.
- Como o limite é único por carrying, no caso de repassar operações para mais de um participante, um mesmo comitente pode ter dois ou mais limites executores. Neste caso, cada limite Executor é consumido de forma independente.

### 4. CARGA DE LIMITES PRÉ-NEGOCIAÇÃO

A carga de Limite Pré-Negociação de Empréstimo de Ativos consiste na inclusão de valores máximos para operações no módulo líquido (D+0 e D+1). As ofertas e negócios que terão limite consultado e consumido na contratação serão as originadas nos módulos D+0 e D+1 e com as seguintes características:

- a. Ofertas Doadoras Não-Certificadas.
- b. Ofertas Tomadoras na carteira livre 2101-6.
- c. Contas Máster, Intermediação, Captura, Erro Padrão e Erro Operacional.
- d. Fechamento Direto, Doador ou Tomador que tenham uma das partes nos cenários acima.

### 4.1. Controle de Entidade

A carga de limites máximos deverá ser realizada para cada Entidade que a instituição operar para o documento de investidor em questão:

- a. Entidade Própria: quando a instituição atua para as contas próprias, contas sem processo de repasse (sem vínculo de repasse no sistema de Cadastro).
- b. Entidade Carrying: quando a instituição atua como Carrying de determinada conta, ou seja, é o participante destino do repasse.
- c. Entidade Executor: quando a instituição atua como Executora de determinada conta, ou seja, é o participante origem do repasse.

#### 4.2. Tipos de Limites

Temos dois tipos de Limite Pré-Negociação:

### EMPRÉSTIMO DE ATIVOS - CARRYING



- a. <u>Limite atribuído pela B3</u>: limite quantitativo por papel, podendo o participante ajustar o limite de cada investidor limitado ao valor B3. Limite segregado em:
  - SPDI Saldo Potencial Doador no Instrumento.
  - SPTI Saldo Potencial Tomador no Instrumento.
- b. <u>Limites atribuídos pelos participantes</u>: limite financeiro e limite quantitativo, atribuídos pelos PNP/PL, Executor e Carrying por documento de investidor:
  - Limite financeiro: atribuição mandatória.
  - Limite quantitativo: atribuição opcional. O participante pode atribuir um valor menor que o limite Bolsa.

#### Limites segregado em:

- SPDA Saldo Potencial Doador Agregado.
- SPTA Saldo Potencial Tomador Agregado.
- SPDAPN Saldo Potencial Doador Agregado para Participante de Negociação (para casos de documentos com vínculo de por conta e ordem).
- SPDAPC Saldo Potencial Doador Agregado para Por Conta comitente final (para casos de documentos com vínculo de por conta e ordem).
- SPDIPC Saldo Potencial Doador por Instrumento Por Conta comitente final (para casos de documentos com vínculo de por conta e ordem).
- SPTAPN Saldo Potencial Tomador Agregado para Participante de Negociação (para casos de documentos com vínculo de por conta e ordem).
- SPTAPC Saldo Potencial Tomador Agregado para Por Conta comitente final (para casos de documentos com vínculo de por conta e ordem).
- SPTIPC Saldo Potencial Tomador por Instrumento Por Conta comitente final (para casos de documentos com vínculo de por conta e ordem).

# EMPRÉSTIMO DE ATIVOS - CARRYING



#### 4.3. Carga de Limite por Tela


PASSO 1: Acessar o menu Renda Variável > Gerenciamento de Limite > Por Investidor:



PASSO 2: Clicar no menu "Incluir/Atualizar":



PASSO 3: Preencher conforme segue:




- 4.4. Doc. Investidor: documento do investidor.
- 4.5. **Tipo Limite:** sigla correspondente ao limite que deseja incluir.
- 4.6. Limite:





- Se limite financeiro: Valor (em reais R\$) a ser atribuído ao documento.
- Se limite quantitativo: Valor (quantidade de ativos) a ser atribuído ao documento.
- **4.7. Instrumento:** preencher com o código de negociação (Ex. B3SA3) do papel a qual deseja incluir o limite quantitativo. Não se aplica ao limite financeiro (deixar em branco).
- **4.8. Executor:** preencher com o código de identificação da instituição que está enviando o arquivo (código de participante) para cargas de limite nas entidades PRÓPRIA ou EXECUTOR.
- **4.9.** Carrying: preencher quando:
- (i) Entidade CARRYING: com a identificação da instituição que está enviando o arquivo (código de participante),
- (ii) Entidade EXECUTOR: com a identificação da instituição Carrying (destino do repasse) correspondente ao documento informado na carga,
- (iii) Entidade PRÓPRIA: não preencher (deixar em branco).

### **Exemplo Limite Financeiro:**








### **Exemplo Limite Financeiro (Por conta e Ordem):**



### **Exemplo Limite Quantitativo:**







### Exemplo Limite Quantitativo (Por conta e Ordem):




PASSO 4: Clicar no ícone "+" e adicionar o limite a ser incluído:



PASSO 5: Clicar no ícone "->" e enviar a operação para registro no sistema:









Se a carga efetuada for para Entidade Executor (origem do repasse), o limite informado apenas será aceito se: (i) o Carrying (destino do repasse) já tiver atribuído limite, e; (ii) o limite informado pelo Executor seja igual ou menor que o limite informado pelo Carrying.

Caso a inclusão de limite não respeite uma das regras acima, o sistema não permitirá a inclusão do limite para a Entidade Executor, neste caso o sistema apresentará mensagem de erro. Quando não for possível efetivar uma carga enviada via tela, o sistema irá apresentar uma mensagem de erro informando o motivo. Para checar, clique no ícone vermelho:



 Para consultar o limite incluído indicando o número do documento e clicar em "Pesquisar":







Há também a possibilidade de filtrar Tipo de Limite e Instrumento, exportar os dados para planilha e configurar outras colunas para visualização nesta tela de consulta:











### 4.10. Carga de Limite por Arquivo

Para carga de limite via arquivo, deverá ser preenchido o arquivo ARQ.BTB.001.01 conforme modelo abaixo:





### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

O catálogo correspondente a este arquivo está disponível em: <a href="https://www.bvmfnet.com.br">www.bvmfnet.com.br</a> > Manuais > Clearing BMFBOVESPA > Catálogo de Mensagens e Arquivo > Catálogos válidos para o ambiente de PRODUÇÃO > Empréstimo de Ativos > Empréstimo de Ativos > Catálogo de Limites Pré-Negociação v1.2.

Após preenchimento, o arquivo deve ser enviado para a B3 por meio do Secure Client. Dúvida sobre o envio, consultar: <a href="http://www.bvmfnet.com.br/pt-br/downloads/downloads-aplicativos-bovespa.aspx?idioma=pt-br">http://www.bvmfnet.com.br/pt-br/downloads/downloads-aplicativos-bovespa.aspx?idioma=pt-br</a> > Instalações, Atualizações e Manuais > Secure Client.

A lista com os códigos de erros e respectivas descrições para as cargas efetuadas via arquivo: <a href="www.bvmfnet.com.br">www.bvmfnet.com.br</a> > Manuais > Clearing BMFBOVESPA > Catálogo de Mensagens e Arquivo > Códigos de Erro > Códigos de Erro de Mensagens e Arquivos > Aba: ARQBTB.